

COME CONFIGURARE LA POSTA ELETTRONICA DEI DOMINI ARUBA

- SERVIZIO POP3

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

E-mail: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Tipo di Account: POP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta Server:465

Impostazioni Server della Posta in Uscita

È necessario impostare l'opzione -Autenticazione del server necessaria- per il server della posta in uscita utilizzando gli stessi parametri della posta in arrivo, ovvero il nome account e la password della casella da configurare.

La voce è così denominata in Outlook ma il nome può cambiare a seconda del client, ad esempio -Il server della posta richiede l'autenticazione- o -Impostazioni server SMTP in uscita-).

- SERVIZIO IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

x smartphone: Usa SSL: Attiva (client e IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 993

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

x smartphone: Usa SSL: Attiva (client e IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Qualora la sincronizzazione non venga effettuata correttamente dal client e alcune cartelle non risultino visibili, è possibile sottoscrivere le cartelle. Per procedere è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sull'Account di interesse visualizzato nel menù a sinistra del Client, selezionare quindi la voce Sottoscrivi.. / Cartelle IMAP (è possibile che la voce indicata cambi in base al client utilizzato) e procedere alla sottoscrizione delle cartelle.

Utilizzando il protocollo IMAP4, i messaggi di posta rimangono salvati sul server e tutti gli utenti che si collegano alla casella, tramite client o WebMail, possono visualizzarli.

Condividere lo stesso account IMAP

In casi in cui più persone condividono lo stesso account IMAP e un utente utilizza parametri di configurazione POP3 anziché IMAP (senza impostare l'opzione di 'Conserva una copia dei messaggi sul Server'), all'avvio del client scaricherà tutti i messaggi di posta in arrivo presenti sul server e questi non verranno più visualizzati da coloro che si collegano allo stesso account.